

ETAP 23

Kolay Kurulum Dokümanı

Kurulum Yönergeleri

Kurulum için ana hatları ile adımlar...

1. İlgili adresten kalıp dosyası (.iso) indirilir.

<https://www.pardus.org.tr/surumler/>

2. İndirilen kalıp dosyası USB diske yazılır.

Bu işlem için, Pardus Disk Kalıbı Yazıcı / Ventoy / Rufus uygulamalarını ya da "dd" komutunu kullanabilirsiniz. Windows kullanıcıları Pardus Disk Kalıbı Yazıcı / Ventoy / Rufus uygulamaları ya da Win32disk Imager, uygulamasını tercih edebilir. (Farklı kalıp dosyalarını aynı USB disk üzerinde birlikte kullanmak istiyorsanız Ventoy uygulamasını tercih ediniz.)

Kullanılacak uygulama için, USB belleğin hazırlanacağı sistem (bilgisayar) Windows ise ".exe", bir Linux dağıtımı ise ".deb" türü tercih edilir.

3. Etkileşimli tahta USB den başlatılır.

Tahtada güç düğmesine basıldıktan hemen sonra klavyeden tahtanın markasına göre aşağıdaki tuşlara basınız.

Vestel/Aidata : F7

Arçelik : F12

4. Ekranı gelen menüden USB belleğin markası seçilir.




USB Bellek seçiminin ardından listeden ETAP 23 seçeneği seçilerek kurulum adımları başlatılır.

(USB bellek "Rufus" ile oluşturuldu ise sonraki menüde "Boot in normal mode" seçeneği seçilir.)

5. Kurulumu başlatmak için "Pardus ETAP Yükle" seçeneği seçilir.

(Kurulum yapmadan kullanmak için (test) Pardus ETAP Canlı seçeneği seçilebilir.)




Pardus ETAP Etkileşimli tahta sürümünde kullanıcı hesapları (Yönetici (etapadmin) / öğretmen / öğrenci (Kısıtlı Mod)) otomatik tanımlandığından kurulum aşamalarında bu bilgiler istenmez.




Kurulum başladığında etkileşimli tahtadaki disk sıfırlanır ve kurulum otomatik gerçekleşir. Tahtadaki tüm bilgiler silinir.

6. Kurulum tamamlandıktan sonra tahta otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.




Kurulum tamamlandıktan sonra oturum başlatıldığında "ETAP Karşılایıcı" ve tahtada internet bağlantısı var ise "ETA Kayıt" uygulamaları ekrana gelecektir.






Daha önce “Eta USB Kayıt (eta-usb-register)” uygulaması ile oluşturulan USB anahtar tahtaya takılarak parolasız oturum açma işlemi gerçekleştirilebilir. USB anahtar tahtada ilk defa kullanılıyor ise USB bellek sahibinin kullanıcı hesabı otomatik oluşturulacaktır.


7. ETA Karşılıyıcı "Çözünürlük" sekmesi ile 4K / FullHD seçimi yapılır.




8. ETA Karşılıyıcı "Ses Ayarları" sekmesi ile ses çıkış ayarı yapılır.




9. ETA Karşılıyıcı “**Tema**” sekmesi ile **Koyu** / **Açık** tema seçimi yapılır.




10. ETA Karşılıyıcı “**Duvar Kağıdı**” sekmesi ile arkaplan görseli belirlenir.



11. Pardus Gece Işıđı, gözlerinizi yormayan harika bir uygulama. Ekran rengini ayarlayarak göz sağlığını korur. Şimdi buradan açıp kapatabilirsiniz. Daha sonra ayarlarınızı deđiştirmek isterseniz sağ alttaki simgeyi kullanabilirsiniz.



12. ETA Karşılayıcı “Uygulamalar” sekmesinden **Pardus Yazılım Merkezi** aracılığı ile gerekli görülen uygulama kurulumları gerçekleştirilebilir.



13. Her türlü destek için **444 5 773** ü arayabilir ya da bilgi@pardus.org.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

